



Autor

Lidia Misiura

Denumirea documentului

GRS2954-Joker Flip Rules and Settings

Data

2024-04-18 11:14 AM

Clasa de informații

PRIVAT

Numărul ediției

A

Aprobat de

Joan Casellas

Deținut de

Jörn Green

# Joker Flip

Joker Flip este un joc video cu 5 role cu 20 de linii de plată.

Joker Flip include un simbol WILD (Joker), simbolul WILD mergător (Joker Flip), simbolul SCATTER (Diamant) și un Simbol misterios (Cutia cadou a cazinoului). Simbolurile WILD și WILD mergător înlocuiesc orice alt simbol al rolei, cu excepția simbolului SCATTER pentru a ajuta la formarea combinațiilor câștigătoare.

Trei simboluri SCATTER apărute pe role inițiază secvența FREE SPINS. În timpul FREE SPINS, rolele sunt inversate, inversând ordinea rolilor pentru o șansă sporită de a câștiga mult! Secvența FREE SPINS poate fi reinițiată dacă obțineți trei simboluri SCATTER pe role în același timp. Se acordă 12 rotiri suplimentare pentru fiecare redeclanșare, pentru maximum 120 FREE SPINS.

Este inițiată o RE-SPIN pe rola din mijloc ori de câte ori primiți o stivă completă cu orice simbol pe prima rolă și o stivă completă cu același simbol (inclusiv WILDS) pe rola a doua dar nu se realizează niciun câștig pe simbolurile PAYLINES sau SCATTER. Celelalte role sunt blocate în poziție în timpul RE-SPIN. Secvența FREE SPIN poate fi inițiată de secvența RE-SPIN.

Simbolurile WILD suprapuse pot să apară pe rola din mijloc după ce este inițiată RE-SPIN. Simbolurile WILD suprapuse devin un simbol WILD mergător care se deplasează spre dreapta cu o rolă pentru fiecare RE-SPIN până când apare pe ultima rolă. În timp ce rolele se învârt, WILD mergător va plasa aleatoriu între 3 și 12 Simboluri misterioase. O RE-SPIN suplimentară are loc pe toate rolele odată ce simbolul WILD mergător s-a oprit pe ultima rolă. În timpul FREE SPINS, WILD mergător se deplasează spre stânga cu o rolă până când se oprește pe prima rolă. În timp ce WILD mergător este activ, SCATTERS nu pot să apară. Dacă 3 simboluri SCATTER apar în timpul secvenței RE-SPIN aproape de câștig, secvența WILD mergător nu este inițiată, dar secvența FREE SPINS este inițiată.

WILD mergător nu va plasa niciodată un Simbol misterios pe rola spre care se deplasează. Fiecare simbol misterios se va transforma fie într-un WILD, fie într-un simbol normal de plată. Toate simbolurile normale dezvăluite vor fi de același tip.

Înainte de a se deschide, Simbolurile Misterioase au o șansă de a deveni WILDS, care pot avea apoi o șansă de a apărea cu un multiplicator x2, x3, x5 sau x10. Atunci când pe o linie de câștig apare mai mult de un multiplicator, acestea sunt adunate împreună, iar multiplicatorul total este apoi aplicat la câștigul pe linie.

Simbolurile suprapuse cu câștiguri mari pot să apară pe ultimele 2 role din jocul de bază. În timpul FREE SPINS, simbolurile cu câștiguri mari suprapuse vor apărea pe primele 2 role.


Toate simbolurile pot apărea pe role în timpul jocului principal, în timpul secvenței FREE SPIN și în timpul secvenței RE-SPIN.

În timpul secvenței simboluri misterioase, cele mai afișate simboluri vor avea șanse mai mari să fie afișate ca simboluri misterioase, odată dezvăluite.


# Informații

Canale	Desktop, Mobil
GID	jokerflip
ID joc	974
Versiune	1.0

## Desktop



## Mobil



## Model matematic

Numărul de role:	5
Număr de monede:	10 Fixă
Numărul de linii de plată:	1 Fixă
Denumiri <sup>1</sup> :	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 <b>0.10</b> 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 <b>0.40</b> 0.45 0.50 0.75 <b>1.00</b> 1.25 1.50 2.00 <b>2.50</b> 3.00 3.50 3.75 4.00 4.50 <b>5.00</b> Valorile implicite sunt îngroșate.
Pariu minim (*):	0.10
Pariu maxim (*):	50
Expunere maximă (*):	75000
Probabilitatea expunerii maxime:	< 1 / 100 000 000
Volatilitate:	MEDIE
Suport joc gratuit:	DA

Configurații RTP					
implicit <sup>1</sup>	96	94	91	87	84
96.20	96.20	94.20	91.20	87.20	84.20

<sup>1</sup>Valorile implicite pot varia în funcție de piață.

# Tabel de plăți

Tabelul de plăți reprezentat ca valoare „x pariu total”.

<b>Simbol</b>	<b>X5</b>	<b>X4</b>	<b>X3</b>
WILD1	30	10	5
HP5	8	4	2
HP4	3.2	1.6	0.8
HP3	3.2	1.6	0.8
HP2	1.6	0.8	0.4
HP1	1.6	0.8	0.4
LP4	0.8	0.4	0.2
LP3	0.8	0.4	0.2
LP2	0.8	0.4	0.2
LP1	0.8	0.4	0.2

# Reguli și setări standard pentru cazino

## CALCULUL CÂȘTIGURILOR ȘI PARIURI:

- 1) Câștigurile maxime includ pariul inițial și se bazează pe pariurile implicite pentru jocuri
- 2) Valorile subliniate și îngroșate sunt setări implicite
- 3) Setările implicite pot fi modificate de operator
- 4) Dacă setările/pariurile implicite sunt modificate, câștigurile maxime vor fi, de asemenea, modificate

## MONEDĂ:

- 1) Toate valorile monedelor se referă la un multiplicator monetar de 1, care este precis pentru EUR, USD și GBP.
- 2) Pentru alte monede poate fi utilizat un alt multiplicator. De exemplu: RON are multiplicator monetar 5. Prin urmare, toate valorile legate de monedă trebuie înmulțite cu 5 pentru RON. Adică  $10 \text{ €} = 10 \text{ \$} = 10 \text{ £} = 50 \text{ RON}$ .
- 3) Toate monedele sunt marcate cu un asterisc (\*) lângă legendă în toate tabelele.